

1. IP-Freischaltung

Automatische Anmeldung am Brockhaus Service innerhalb Ihrer Institution

Die IP-Freischaltung ist für jede Institution geeignet, die über eine **statische IP-Adresse** bzw. eine IP-Adressbereich (IP-Range) verfügt. Diese Freischaltung ist in der Regel am einfachsten zu realisieren und deshalb die **bevorzugte Authentifizierungsvariante**. Alles was wir von Ihnen benötigen, sind die nach außen sichtbaren IP-Adressen der Rechner, die auf den Brockhaus Service zugreifen können sollen. Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen über Ihre Netzwerk-IP-Ranges Auskunft geben. Bei Aufruf des Brockhaus Service werden Sie anhand der IP-Adresse Ihres Geräts **automatisch authentifiziert**.

Wie kann ich die IP-Adresse meines Rechners anzeigen lassen?

Der Brockhaus IP-Check zeigt Ihnen die aktuell zugewiesene IP-Adresse Ihres Computers an:

<https://www.brockhaus.de/info/ip>

Wir benötigen von Ihnen für die Freischaltung

Die IP-Adresse(n) Ihrer Institution, hier einige Beispiele:

- Statische IP: 195.254.157.2
- IP-Range:
195.254.157.2-8
195.254.157-158.*,
195.254.*.*
- CIDR Range: 195.254.157.184/29 (entspricht dem Adressbereich 195.254.157.184-191)

Wie erfolgt die Anmeldung am Brockhaus Service?

Rufen Sie die Seite <https://brockhaus.de> oder www.brockhaus.de in Ihrem Browser auf, die Anmeldung erfolgt automatisch.

Die IP-Freischaltung ist nur möglich, wenn sich die IP-Adressen **auf Ihre Institution** eingrenzen lassen. Stellen Sie sicher, dass sich der Adressbereich nicht über ein ganzes Behördennetzwerk oder eine ganze Stadt erstreckt, da es sonst zu Überschneidungen mit anderen Institutionen kommen kann.

NE GmbH

Rosental 4 | D-80331 München
Tel.: +49.(0)89.96 05 87 45
E-Mail: service@brockhaus.de

Registriergericht München HRB 219366
Umsatzsteuer Ident-ID: DE301020304
Geschäftsführer: Hubert Kjellberg

Svenska Handelsbanken Deutschland
IBAN: DE91 5142 0600 0013 4380 07
BIC: HANDDEFF

Ein Unternehmen der
NE Nationalencyklopedin AB
Malmö | Schweden

2. DynDNS-Service (DDNS)

Automatische Anmeldung am Brockhaus Service innerhalb Ihrer Institution


Sollte Ihre Institution über **dynamisch zugewiesene IP-Adressen** verfügen, prüfen Sie ob sich auf Ihrem Internet-Router einen DynDNS-Service konfigurieren lässt. Dieser meldet regelmäßig die aktuelle IP-Adresse bei einem DynDNS-Dienst. Unter einer öffentlich zugänglichen URL kann unser Service die aktuelle IP-Adresse Ihrer Institution abfragen. Wenn die aktuelle IP-Adresse des Anwenders mit der IP-Adresse der DynDNS-URL übereinstimmt, erfolgt die Anmeldung am Brockhaus Service automatisch.

Wir benötigen von Ihnen für die Freischaltung

Die URL Ihres DynDNS-Service:

```
http://abc.ddnsxyz.de
```

Funktionsprinzip DynDNS-Authentifizierung



Wie erfolgt die Anmeldung am Brockhaus Service?

Rufen Sie die Seite <https://brockhaus.de> oder www.brockhaus.de in Ihrem Browser auf, die Anmeldung erfolgt automatisch.

Wenn Sie eine Authentifizierung über IP-Adresse oder dynDNS wünschen, wenden Sie sich bitte an: service@brockhaus.de